

UROCULTIVO DE CATÉTER PERMANENTE

Instrucciones para la recogida de las muestras

<p>RECIPIENTE</p>	<p>Recipiente de plástico estéril con soporte para tubos de ensayo como en la figura:</p> 
<p>MODALIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier terapia con antibióticos debe haber finalizado al menos 7 días antes de proceder con el examen. • Cerrar y bloquear el tubo de conexión entre el catéter y la bolsa, inmediatamente debajo de la unión con el catéter, durante media hora, al menos, antes de tomar la muestra. • Lavarse las manos y usar guantes desechables. • Desinfectar la válvula de extracción del catéter, dejar secar el desinfectante y extraer directamente de ella con una jeringa esterilizada. Colocar la orina en el recipiente esterilizado. • <u>Si el tubo de ensayo está disponible</u>, retirar la pegatina del recipiente (Foto 1) y insertar el tubo de ensayo con la tapa amarilla hacia abajo, presionando firmemente (Foto 2). La orina fluye automáticamente en el tubo, esperar a que se llene el tubo. Retirar el tubo y agitar suavemente (Foto 3). Colocar el tubo de ensayo en el sobre para su entrega al Centro de Extracciones (Foto 4).  <ul style="list-style-type: none"> • <u>Si no se dispone de tubo de ensayo</u>, cerrar el recipiente con cuidado, sin tocar el interior de la tapa y colocarlo en una bolsa para su transporte. <p>NOTA: no extraer nunca de la bolsa de recogida; no desconectar el catéter.</p>
<p>CONSERVACIÓN</p>	<p>Entregar el contenedor en el Centro de Extracciones observando el horario de apertura y dentro de las 2 horas siguientes a la recogida.</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>Seguir los métodos descritos. NOTA: Se pueden hacer algunas excepciones previa indicación del médico prescriptor.</p>

Fecha emisión	Título Documento	Fecha revisión	Número Revisión	Página
27/12/2023	Recogida de muestras microbiológicas de usuarios (DI 2779)	06/02/2024	01	7 di 19